

ABLESTACK Online Docs ABLESTACK-V4.0-4.0.15

ISO를 이용한 VM/ 템플릿 생성

ISO를 이용한 VM/템플릿 생성

ABLESTACK Mold는 다양한 운영체제의 가상머신을 지원합니다. 그 중 가장 많이 사용하는 운영체제 중 하나는 Windows Server 및 Windows PC 운영체제 입니다. 해당 운영체제는 모두 Microsoft의 Windows 계열의 운영체제입니다. 본 문서에서 는 사용자가 Windows 운영체제를 탑재한 가상머신을 만들고, 사용하는 방법을 설명합니다.

가이드를 활용할 수 있는 운영체제

본 문서는 Windows 계열의 운영체제를 사용하여 Mold에서 가상머신을 준비하고 활용하는 가이드로 다음의 운영체제의 가상머신 에 적용할 수 있습니다.

- Windows Server 2016 이상의 서버 운영체제
- Windows 10
- Windows 11

가상머신 사용 준비 개요

ABLESTACK은 가상머신을 빠르게 배포하고 사용자에게 편리한 사용환경을 제공하기 위해 다양한 자동화 기능을 내장하고 있습 니다. 이러한 기능을 모두 사용하기 위해서는 ABLESTACK Mold 환경에 적합한 가상머신 이미지 템플릿을 준비해야 합니다. 즉, 가상머신을 사용할 준비를 해야 하는데 다음의 단계로 구성됩니다.

- 운영체제 이미지 준비 : ISO 형식의 설치 이미지를 준비합니다.
- 네트워크 준비 : 가상머신을 실행하기 위한 임시 네트워크를 준비합니다.
- ISO를 이용한 가상머신 생성 : ISO를 이용해 가상머신을 생성합니다.
- 가상머신 템플릿 생성 : 생성된 가상머신을 이용해 가상머신 템플릿을 생성합니다.

다음의 절차를 따라 가상머신 사용 준비를 수행합니다.

운영체제 이미지 준비

가상머신을 만들기 위해서는 운영체제가 필요합니다. 가상머신 운영체제는 ISO 형식의 이미지를 사용합니다. Windows ISO 이 미지는 정식 버전의 ISO 이미지를 사용하거나 다음의 공식 사이트에서 Evaluation 라이선스 운영체제를 다운로드 하는 것을 권 장합니다.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2195280&clcid=0x409&culture=en-us&country=US

ISO 이미지는 다운로드할 이미지의 주소를 이용하여 Mold에 직접 등록할 수 있습니다. Mold UI에서 이미지 > ISO 화면으로 이 동한 후 ISO 등록 버튼을 클릭하면 다음과 같은 대화상자가 표시됩니다.

ISO 등록 ⑦ X
* URL
http://images.ablecloud.io/Windows_Server_2022-210806_EVAL_x64_en-us.iso
* 이름
Windows Server 2022 x64 ISO
* 설명
Windows Server 2022 x64 ISO
* Zone
⊕ 모든 Zones ∨
부팅 가능
* OS 유형
Windows PV
추출 가능
공개
추천
취소 확인

ISO 등록 대화상자는 ISO 이미지를 URL로 등록하기 위한 항목을 필요로 합니다. 입력 항목은 다음과 같습니다.

- URL : 이미지를 다운로드 하기 위한 온라인 주소
- 이름 : ISO 이미지의 이름
- 설명 : ISO 이미지의 설명
- Zone : ISO 이미지를 사용할 ABLESTACK Zone
- 부팅가능 : ISO 이미지가 부팅 가능한 이미지인지의 여부(OS 이미지는 일반적으로 부팅 가능 이미지)
- OS 유형 : 이미지의 OS 이름 및 버전
- 추출 가능 : 이미지 추출 가능 여부(추출 가능으로 선택하면 관리자 및 사용자가 이미지를 다운로드 할 수 있음)
- 공개 : 이미지를 다른 사용자에게 공개할 것인지의 여부
- 추천 : 이미지를 추천 이미지 목록에 표시할 것인지의 여부

대화상자에서 필수항목 등에 필요한 값을 입력하여 운영체제 이미지를 등록합니다. 등록된 이미지는 이미지 > ISO 화면에서 목 록을 통해 확인하거나, 해당 목록에서 상세 화면으로 이동하여 확인할 수 있습니다. 확인한 결과는 다음의 그림과 유사합니다.

🕕 Windows 이미지에 대한 OS 유형으로 Windows PV 선택

Mold는 가상머신에 다양한 디스크 형식의 장치를 연결할 수 있습니다. 가상머신의 디스크 형식은 사용자의 명시적 설정이 없는 경 우 운영체제에 기본적으로 설정되어 있는 장치 형식을 사용하여 연결합니다.

Windows 운영체제에서 사용할 수 있는 디스크 장치 형식은 다음과 같습니다.

- IDE (Windows 계열 운영체제 기본값)
- VirtIO BLK (Windows PV 기본값)
- VirtIO SCSI Passthrough (사용자 명시적 지정에 의해 사용)

위의 형식 중 일반적으로 높은 성능을 제공하는 디바이스 장치는 VirtIO BLK 이며, 운영체제에서는 SCSI 디스크로 인식됩니다. 따 라서 일반적인 수준 이상의 성능을 필요로 하는 경우 OS 유형은 "Windows PV" 선택을 권장합니다.

Windows Server 2022 x64 ISO	상세 Zone 이벤트 코멘트 이름
상태 ● Successfully Installed	windows Server 2022 x04 ISO 0j0[L] 9997496d-1c1c-4343-8506-a8907cbdc7b9
9997d96d-1c1c-4343-8506-a8907cbdc7b9	설명 Windows Server 2022 x64 ISO
OS 유형 뺴 Windows PV	체크섬 dc6a128495ab5a5c6434935200fd370b01a03ce01d6227940d023dca46c7494fce70dce7f588ebe4338f0db33e04472620298d96b08bb839513c58911f495248
Zone	OS 유형 Windows PV
계정	크기 5550831616
옷 admin 도메인	부팅 가능 true
⊕ ROOT	준비 true
台 16 Dec 2021 01:27:34	직접 다운로드 false
및 가상머신 보기	추출 가능 true
태그	공개 true
+ 새 테그	奉천 true

드라이버 이미지 준비

Windows 운영체제 기반의 가상머신에는 Cell 하이퍼바이저 상에서 가상머신의 각종 디바이스를 최적화하여 연결, 사용할 수 있도록 전용 드라이버를 설치해야 합니다.

전용 드라이버는 VirtIO Windows 드라이버라고 부르며, 스토리지, 네트워크 등의 각종 장치에 대한 드라이버를 제공합니다. 해 당 드라이버는 ISO 파일 형식으로 제공합니다.

최신의 드라이버 ISO는 다음의 URL을 통해 확인하여 다운로드 할 수 있습니다.

http://images.ablecloud.io/virtio-win/

드라이버 ISO는 운영체제 ISO를 등록하는 방법과 동일한 방법을 사용합니다.

먼저 이미지 > ISO 화면으로 이동하여 ISO 등록 버튼을 클릭하여 다음과 같이 드라이버 이미지 등록을 위한 정보를 입력합니다.

ISO 등록 🕜	Х
* URL	
http://images.ablecloud.io/virtio-win/virtio-win-0.1.221.iso	
* 이름	
VirtIO Windows Driver (0.1.221)	
* 설명	
VirtIO Windows Driver (0.1.221)	
* Zone	
④ 모든 Zones	~
부팅 가능	
추출 가능	
공개	
추천	
취소	확인

위의 대화상자에서 "확인" 버튼을 클릭하면 드라이버 이미지가 Mold에 등록됩니다.

네트워크 준비

ISO 이미지를 이용해 가상머신을 생성하기 전에, 먼저 가상머신이 연결할 네트워크를 준비해야 합니다. ABLESTACK Mold는 다 양한 형식의 네트워크를 선택적으로 만들어 가상머신에 연결할 수 있습니다. ABLESTACK Mold의 기본 네트워크 형식은 Isolated Network입니다.

讠 가상머신을 위한 인터넷 가능 네트워크

가상머신을 설치할 때, 사용자가 원하는 애플리케이션 설치 및 패키지 설치를 위해 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다. ABLESTACK Mold를 이용해 가상머신을 생성할 때에는 인터넷 연결이 가능한 네트워크를 사용하는 것을 권장합니다. 단, ISO에 있는 기본 패키 지 만을 사용하는 경우에는 인터넷 연결을 필요로 하지 않습니다.

가상머신에 연결할 네트워크를 준비하기 위해 네트워크 > 가상머신용 네트워크 화면으로 이동한 후 네트워크 추가 버튼을 클릭하여 "네트워크 추가" 대화상자를 표시합니다.

네트워크 추가 ?)		X
isolated	L2	shared	
* 이름 ()			
사용자가이드용-	격리네트워크		
* 설명 ()			
사용자가이드용-	격리네트워크		
* Zone 🛈			
zone			~
도메인 아이디 🛈			
			~
* 네트워크 오퍼링 (i)		
Offering for Iso	plated netw	orks with Source Nat service enab	led v
외부 아이디 🛈			
ID of the netwo	ork in an ex	ernal system.	
게이트웨이 🕕			
the gateway of	the netwo	k. Required for shared networks a	nd isolated networks when i
넷마스크 🛈			
the netmask o	f the netwo	k. Required for shared networks a	and isolated networks when
네트워크 도메인 🛈)		
network doma	in		
			취소 확인

"네트워크 추가" 대화 상자에서 "Isolated" 탭을 선택하면 다음과 같은 입력항목을 확인할 수 있습니다.

- 이름 : 신규로 생성할 네트워크의 이름
- 설명 : 네트워크에 대한 설명
- Zone : 네트워크가 배포될 ABLESTACK의 Zone
- 도메인 아이디 : 네트워크를 사용할 도메인 아이디 (기본값 : 네트워크를 생성한 도메인)
- 네트워크 오퍼링 : 네트워크에 적용할 네트워크 제공 정책 (특별한 설정이 없다면 기본 정책이 적용됨)
- 외부 아이디 : 외부 시스템(Mold와 연결된 SDN, 외부 네트워크 장치) 내의 네트워크 ID
- 게이트웨이 : Isolated 네트워크의 vRouter의 사설 네트워크의 IP 주소(자동으로 생성)
- 넷마스크 : Isolated 네트워크의 사설 네트워크의 서브넷 마스크(자동으로 생성)
- 네트워크 도메인 : 네트워크의 도메인 주소(자동으로 생성, cloud.internal)

가상머신 준비를 위한 네트워크는 위의 항목 중, 이름과 설명만 입력하면 기본값이 설정되어 자동으로 생성됩니다. 다음의 그림은 네트워크 생성 결과는 네트워크 > 가상머신용 네트워크 에서 조회한 상세화면 결과의 예 입니다.

사용자가이드용-격리네트워크 Teolated Vlan://116	상세 송신 규칙 Public IP 주소 가상 라우터 네트워크 권한 이벤트 코멘트 이름 사용자가이드용-격리네트워크
상태 ● Implemented	ołojcj 0254b7ac-3f00-4fba-84a0-bdfbe8b1e3f8
0/0/C/	유형 Isolated
네트워크 오퍼링 중 DefaultisolatedNetworkOfferingWithSourceNatService	트레픽 유형 Guest
Zone	가상네트워크(VLAN) 116 내려도 캐스트
계정 A admin	vlan://116
도메인 문 ROOT	10.1.1.0/24
생성일 芭 30 May 2022 03:54:14	255.255.0
- 가상마신 보기	영구적 false
	제시작 필요 false
태그 + 새 태그	Redundant 라우터 false

ISO를 이용한 가상머신 생성

ISO와 가상머신 생성용 네트워크가 준비되었다면 이제 ISO를 이용해 가상머신을 생성합니다. 가상머신의 생성을 위해 컴퓨트 > 가상머신 화면으로 이동해 가상머신 추가 버튼을 클릭하여 "새 가상머신" 마법사를 실행합니다. 가상머신 배포는 다음의 단계로 이루어집니다.

- 1. 배포 인프라 선택 : 가상머신을 배포할 인프라 선택
- 2. 템플릿/ISO : 가상머신 생성에 사용할 이미지 선택
- 3. 컴퓨트 오퍼링 : 가상머신에 할당할 CPU, Memory 자원 선택
- 4. 디스크크기 : 가상머신의 루트 디스크 크기 선택
- 5. 네트워크 : 가상머신에 연결할 네트워크 선택
- 6. SSH키 쌍 : 가상머신에 할당할 SSH 키 쌍 정보 선택 (가상머신 준비 단계에서는 사용하지 않음)
- 7. 확장모드 : EFI, UserData 등의 확장 정보 선택
- 8. 상세 : 가상머신 기타 정보 입력

아래 설치할 Windows 버전에 맞는 탭을 선택하여 진행합니다.

Windows 2022

1. **배포 인프라 선택** : Mold 에서 구성된 **Zone** 을 선택 합니다.

운영체제 설치 (1/2)

가상머신이 실행되면 컴퓨트 > 가상머신 화면에 표시되는 목록에서 해당 가상머신의 실행 여부를 확인할 수 있습니다. 다음의 그 림과 같습니다.

이름 🖕		이름 표시 👙	내부 이름 🝦	상태 🖕	IP 주소 ≑	계정 👙	호스트 🝦	Zone 👙	Ψ
W2022-Prep	٤	W2022-Prep	i-2-963-VM	● 실행중	10.1.1.177	admin	ablecube1	zone	

위의 그림에서 :fontawesome-solid-ellipsis-v: 버튼에 마우스를 올려 놓으면 메뉴가 표시되는데 첫번째 메뉴 아이콘이 가상머 신의 콘솔을 표시하는 메뉴입니다. 해당 메뉴를 클릭하면 브라우저의 신규 탭에 해당 가상머신의 콘솔이 다음과 같이 표시됩니 다.

🖆 Microsoft Server Operation	g System Setup
	- Microsoft
Langua	ig <u>e</u> to install: <mark>English (United States)</mark>
<u>T</u> ime and curr	ency format: English (United States)
<u>K</u> eyboard or in	put method: US
Enter yo	ur language and other preferences and click "Next" to continue.
Microsoft Corporation. All ri	ghts reserved.

콘솔에 접속했다면 화면에 표시된 선택항목 (Language to install, Time and currency format, Keyboard or input method)은 기본값으로 선택한 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.

🖆 Microsoft Server Operating System Se	tup	
	- Microsoft	
	Install now	
<u>R</u> epair your computer		

위와 같은 설치 시작 화면에서 "Install now"를 클릭합니다.

Í	🕞 💰 Microsoft Server Operating System Setup				
	Select the operating system you want to install				
	Operating system	Architecture	Date modified		
	Windows Server 2022 Standard Evaluation	х64	8/7/2021		
	Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experien	хб4	8/7/2021		
	Windows Server 2022 Datacenter Evaluation	хб4	8/7/2021		
	Windows Server 2022 Datacenter Evaluation (Desktop Experi	хб4	8/7/2021		
	Description:				
	This option installs the full Windows graphical environment, co	nsuming extra di bat requires it	rive space. It can be		
	usered in you want to use the windows desktop of have an app t	nut requires it.			
			Nex Nex	xt	
Collecting information	Installing Microsoft Server Operating System				

설치하고자 하는 운영체제 선택 화면에서 원하는 운영체제 종류를 선택합니다. 본 예제에서는 'Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)'를 선택하였습니다. 설치할 운영체제를 선택한 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.



라이선스 문서 동의 화면에서 라이선스 동의를 선택한 후 "Next" 버튼을 클릭합니다.



설치 형식을 선택하는 화면에서 "Custom: Install Microsoft Server Operating System only (advanced)"을 선택합니다.

<u></u>	Microsoft Server C)perating System Setup	operating system?		×	
	Name		Total size	Free space Type		
	Refresh Load driver We couldn't find any	Delete Delete Extend drives. To get a storag	e driver, click Load driver.	<mark>∦ N<u>e</u>w</mark>		
					Next	
1 Collecting information 2	Installing Microsoft Ser	ver Operating System				

운영체제를 설치할 위치를 선택하는 화면이 위와 같이 표시되는데 디스크가 표시되지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 기본 적인 Windows 설치 디스크에 Cell 하이퍼바이저 장치를 위한 드라이버가 설치되어 있지 않기 때문에 실제 가상머신에는 디스크 가 연결되어 있지만 설치 화면에는 표시되지 않는 상태입니다.

VirtIOStor 설치 진행

디스크가 설치 화면에 표시되지 않는 문제를 해결하기 위한 절차는 다음과 같습니다.

- 1. 가상머신에 연결된 Windows 설치 ISO 연결을 해제합니다.
- 2. 가상머신에 VirtIO Windows Driver ISO 이미지를 연결합니다.
- 3. 가상머신에 드라이버를 설치합니다.
- 4. 가상머신에 연결된 VirtIO Windows Driver ISO 이미지의 연결을 해제하고 Windows 설치 ISO를 다시 연결합니다.
- 5. Windows 설치를 진행합니다.

첫번째 단계로 가상머신에 연결된 Windows 설치 ISO 연결을 해제 합니다.

이름 🖕				¢	계정 🖕	호스트 👙	Zone 💠	Ψ
W2022-Prep	: W2022-Prep	i-2-963-VM	ISO 불량종	10.1.1.177	admin	ablecube1	zone	

위의 그림과 같이 가상머신 목록에서 해당 가상머신의 액션 아이콘 버튼을 표시한 후 "ISO 분리" 버튼을 다음과 같이 클릭합니 다.

ISO 분리 🕐		Х
현재 가상머신에서 ISO 파일을 분리	하시겠습니까?	
	취소	확인

"ISO 분리" 확인 대화 상자에서 "확인" 버튼을 클릭하여 Windows 설치 ISO 이미지 연결을 해제합니다.

두번째 단계에서 가상머신에 VirtIO Windows Driver ISO 이미지를 연결합니다.

이름 🖕				¢	계정 🖕	호스트 👙	Zone 🜲	Ψ
W2022-Prep	: W2022-Prep	i-2-963-VM	ISO 열렮 _중	10.1.1.177	admin	ablecube1	zone	

위의 그림과 같이 가상머신 목록에서 해당 가상머신의 액션 아이콘 버튼을 표시한 후 "ISO 연결" 버튼을 다음과 같이 클릭합니 다.

ISO 연결 🕜	×
* ISO 이름	
VirtIO Windows Driver (0.1.221)	
	취소 확인

"ISO 연결" 대화상자에서 VirtIO Windows Driver 이미지를 선택한 후 "확인" 버튼을 클릭합니다. 가상머신에 드라이버 ISO 이 미지가 연결됩니다.

세번째 단계에서 가상머신에 드라이버를 설치합니다. 드라이버를 설치하기 위해 가상머신 콘솔로 다시 이동한 후 "Load driver" 아이콘을 클릭합니다.

X	Select the driver to install Load driver To install the device driver for your drive, insert the installation media containing the driver fles, and then click OK. Note: The installation media can be a CD, DVD, or USB flash drive. Image: Ima
$1^{Collecting information}$	2 Installing Microsoft Server Operating System

위의 그림과 같이 Load driver 대화상자가 표시되면 "Browse" 버튼을 클릭합니다.

Select the driv	Select the driver to install				
✓ Hide drivers the Browse	Browse for Folder	Next			
1 Collecting information 2 Installing Microsoft	Server Operating System				

위의 그림과 같이 "Browse for Folder" 대화상자가 표시됩니다. CD Drive\amd64\2k22 경로(운영체제에 따라 적절한 운영 체제 경로를 선택)를 선택한 후 "OK" 버튼을 클릭합니다.

	🚱 🔏 Microsoft Server Operating System Setup	
	Select the driver to install	
	Red Hat VirtIO SCSI controller (D:\amd64\2k22\viostor.inf)	
	Hide drivers that aren't compatible with this computer's hardware.	
	Br <u>o</u> wse <u>R</u> escan <u>N</u> ext	
1 Collecting information	2 Installing Microsoft Server Operating System	

가상머신에 디스크가 정상적으로 연결되어 있다면 위와 같이 설치할 드라이버, VirtIO SCSI controller가 표시됩니다. "Next" 버튼을 클릭합니다. 드라이버가 설치된 후 다시 운영체제 설치 위치를 선택하는 화면으로 다음과 같이 이동됩니다.

	k		
	Name Drive 0 Unallocated Space	Total size Free space T 100.0 GB 100.0 GB	уре
	★ <u>R</u> efresh <u>D</u> elete	✓ Eormat [*] Ngw	
	Microsoft Server Operating System can't be inst	alled on this drive. (Show details)	
			Next
Collecting information 2	Installing Microsoft Server Operating System		

네번째 단계에서 가상머신에 연결된 VirtIO Windows Driver ISO 이미지의 연결을 해제하고, Windows 설치 이미지를 연결합니다.

ISO 이미지의 연결을 해제하고, 새로운 이미지를 선택하여 연결하는 과정은 위의 첫번째, 두번째 단계에서 설명한 내용과 동일합 니다. 본 과정을 통해 Windows 설치 이미지를 가상머신에 다시 연결한 후 콘솔 화면에서 새로 연결된 설치 이미지를 인식하도록 하기 위해 "Refresh" 버튼을 클릭합니다. 새로 고침이 정상적으로 이루어지면 "Next" 버튼을 클릭합니다.

운영체제 설치 (2/2)



위와 같이 Windows 설치가 진행됩니다. 모든 파일 및 기능이 설치가 되면 가상머신이 자동으로 재시작 됩니다. 그리고 운영체제 가 설치된 디스크를 이용해 가상머신을 부팅하게 됩니다.

가상머신 준비 과정을 거친 후 가상머신 사용자화를 위한 단계를 시작합니다.

Customize settings

Type a password for the built-in administrator account that you can use to sign in to this computer.

User name	Administrator	
Password		
Reenter password		
(l→		Finish

위의 화면에서 관리자(Administrator) 계정에 대한 비밀번호를 입력하고 "Finish" 버튼을 클릭합니다.

가상머신 설치 작업이 완료되고, 가상머신의 Windows 초기 화면이 표시됩니다. 마지막으로 가상머신에 연결된 Windows 설치 이미지의 연결을 해제합니다.

디바이스 설정을 위한 Agent 설치

가상머신에 Windows 운영체제를 설치할 때 디스크 드라이버를 설치했지만 가상머신에 연결되어 있는 다른 디바이스에 대한 드 라이버, 그리고 가상머신 에이전트 등은 추가적인 설치 작업이 필요합니다.

가상머신에 전체적인 드라이버 설치를 위한 절차는 다음과 같습니다.

- 1. 가상머신에 VirtIO Windows Driver ISO 이미지를 연결합니다.
- 2. 윈도우즈에 로그인 해서 탐색기로 연결된 CD 드라이브로 이동합니다.
- 3. 드라이버 설치를 위해 Setup 프로그램을 실행한다.
- 4. 가상머신에 연결된 VirtIO Windows Driver ISO 이미지 연결을 해제합니다.

첫번째로 Windows 드라이버를 설치하고자 하는 가상머신에 VirtIO Windows Driver ISO 이미지를 연결합니다.

이름 🖕				÷	계정 🖕	호스트 👙	Zone 💠	Ψ
W2022-Prep	: W2022-Prep	i-2-963-VM	ISO 연결	10.1.1.177	admin	ablecube1	zone	

위의 그림과 같이 가상머신의 액션 버튼 메뉴의 "ISO 연결" 버튼을 클릭합니다.

ISO 연결 🕜	×
* ISO 이름	
VirtIO Windows Driver (0.1.221)	~
	취소 확인

"ISO 연결" 대화상자에서 VirtIO Windows Driver 이미지를 선택하고 "확인" 버튼을 클릭합니다. 가상머신에 ISO가 연결됩니 다.

두번째로 윈도우즈에 로그인해서 CD 드라이브로 이동합니다.

콘솔에 접속하여 "Ctrl+Alt+Del" 키를 누릅니다. Administrator 계정에 대한 로그인 화면이 표시됩니다.



Windows에 로그인 한 후, 윈도우즈 탐색기를 실행하여 연결되어 있는 CD 드라이브로 이동합니다.

Pile Home Share	Manage View Application Tools	CD Drive (D:) virtio-win-0.1.221	_	□ × √ (?)
← → ~ ↑ 🚇 > CD	Drive (D:) virtio-win-0.1.221 >	ٽ ×	Search CD Drive (D:) v	irtio-wi 🔎
 Quick access Desktop Downloads Documents Pictures This PC CD Drive (D:) virtio-w Network 	Name guest ogent i386 NetKVM pypanic qemufwcfg qemupciserial qxl qxl qxldod smbus sriov viofs viogpudo vioinput viorng vioscsi vioserial	Date modified 7/24/2022 4:01 AM 7/24/2022 4:00 AM	Type File folder File folder	Size ^
26 items 1 item selected	viostor virtio-win_license virtio-win-gt-x64 virtio-win-gt-x86 virtio-win-guest-tools 29.6 MB	7/24/2022 4:00 AM 7/24/2022 4:00 AM 7/24/2022 4:11 AM 7/24/2022 4:11 AM 7/24/2022 4:11 AM	File folder Text Document Windows Installer Windows Installer Application	2 KB 6,237 KB 5,190 KB 30,318 KB ↓

탐색기에 표시된 파일 중 virtio-win-gt-x64 프로그램을 더블클릭하여 실행합니다. 설치 마법사가 다음과 같이 실행됩니다.



마법사 단계별로 실행하여 설치를 완료합니다.

설치가 완료되면 탐색기에 표시된 파일 중 virtio-win-guest-tools 프로그램을 더블클릭하여 실행합니다. 설치 마법사가 실행되면 마법사 단계별로 실행하여 설치를 완료합니다.

Windows 가상머신을 위한 모든 드라이버 설치가 완료되었다면 마지막으로 드라이버 ISO 이미지의 연결을 해제합니다.

Windows 시스템 일반화

새로운 가상머신을 만들 때, Windows 이미지를 배포하려면 먼저 해당 이미지를 일반화 해야 합니다. 이미지를 일반화하면 설치 된 드라이버 및 컴퓨터 SID(보안 식별자)와 같은 현재 컴퓨터를 위해 설정된 정보가 제거됩니다. 단, 드라이버는 설치 정보가 제거 되는 것이지 PC에 있는 드라이버 파일이 제거되는 것이 아닙니다. 따라서 새로운 가상머신에 해당 디바이스가 연결되면 드라이 버 설치작업이 다시 이루어집니다.

🚺 일반화 권장 및 일반화 횟수 제한

가상머신은 일반적으로 비슷한 하드웨어를 사용합니다. 하지만 이러한 환경에서도 Windows 설치를 일반화 하여 Windows 설치 에서 고유한 PC 관련 정보를 제거해야 합니다.

특히 보안 관련 기존 정보가 남아 있는 경우 Windows 기반의 도메인 관리 등의 다양한 보안 옵션을 사용하지 못하게 됩니다.

일반화 과정을 통해 Windows 가상머신 이미지를 안전하게 사용할 수 있으며 Windows 8.1 및 Windows Server 2012 이상의 운 영체제인 경우 일반화 횟수가 1001번으로 제한됩니다.

현재 가상머신을 일반화 하기 위해서 가상머신 콘솔에서 PowerShell을 다음의 그림과 같이 실행합니다.



PowerShell을 실행 한 후 명령창에 다음의 명령을 입력하여 가상머신의 이미지를 일반화 합니다.

C:> cd \Windows\System32\Sysprep
C:\Windows\System32\Sysprep> .\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown

위의 명령을 실행하면 일반화 과정이 실행 되고, 가상머신이 자동으로 종료됩니다.

가상머신 템플릿 생성

가상머신 설치 및 Windows 드라이버의 설치, Windows 이미지 일반화가 정상적으로 완료 되었다면, 마지막으로 가상머신 템 플릿을 생성합니다. 가상머신 템플릿은 사용자가 생성한 가상머신의 형상을 그대로 이미지로 만들어, 언제든지 동일한 형상의 가 상머신을 바로 만들 수 있도록 하기 위해 제공되는 기능입니다.

가상머신 템플릿 생성 없이 가상머신을 사용할 수 있는가?

사용자는 가상머신을 생성할 때 템플릿을 이용해서 생성할지, 또는 ISO를 이용해서 생성할지의 여부를 결정할 수 있습니다. 즉, 사 용자는 반드시 템플릿을 생성해야 하는 것은 아닙니다. 만약 모든 가상머신을 ISO를 이용해 생성하기로 하는 경우 별도로 템플릿을 생성할 필요는 없습니다. 단, ISO를 통해 가상머신을 생성하는 경우, ABLESTACK Mold에서 제공하는 다양한 자동화 기능 중 일부 를 사용하지 못할 수 있습니다.

가상머신 템플릿을 생성하기 위해 실행 중인 가상머신을 정지합니다. 가상머신 목록 또는 상세화면의 가상머신 메뉴에서 "가상 머신 정지" 버튼을 클릭합니다.

🚺 정지된 가상머신의 인식

Windows 이미지의 일반화 과정을 통해 자동으로 가상머신이 종료된 경우, Mold에서는 해당 가상머신의 종료 여부를 확인하는데 최대 3분의 시간이 소요될 수 있습니다.

만약 이미 종료된 가상머신에 대해 Mold에서 가상머신을 정지하게 되면 바로 정시 상태로 전환됩니다.

W2022-Prep	Details	Display name W2022-Prep
[i-2-963-VM] KVM	Volumes	Name W2022-Prep
Status Stopped	VM snapshots	ID 94432c1e-22d7-480a-a9a1-aa7f108749bc
ID 94432c1e-22d7-480a-a9a1-aa7f108749bc	Settings	State Stopped
OS type	Events	IP Address 10.1.1.177
CPU	Comments	Template
韶 8.0 Ghz		Windows Server 2022 x64 ISO
Memory © 8192 MB memory		OS type Windows PV

위의 화면에서 우측의 상세 화면에서 "볼륨" 탭을 클릭하면 해당 가상머신에 연결된 볼륨의 목록이 표시됩니다. 처음 만든 가상 머신이기 때문에 ROOT 디스크만 표시됩니다. 해당 디스크를 클릭하여 볼륨의 상세 화면으로 이동합니다. 다음의 그림과 같습니 다.

=	상세 이벤트 코멘트
ROOT KVM	이름 ROOT-963
상태 ● Ready	0 0 C 6dc27f42-e989-4247-ae03-48dfe348f2d8
아이디 ● 6dc27f42-e989-4247-ae03-48dfe348f2d8 디스크 크기(GB 단위) 전 100.00 GiB VM 이름 모 W2022-Prep ● 디스크 오퍼링 팀 100GB-WB-RBD	유형 ROOT
	스토리지 유형 Shared (ROOT)
	디스크 오퍼링 100GB-WB-RBD
	장치 ID 0
	크기 100.00 GiB

위 화면에서 우측 상단의 볼륨 액션 메뉴 중 맨 우측의 "볼륨으로 템플릿 생성" 버튼을 클릭하여 가상머신 템플릿 생성을 시작합 니다. 다음과 같은 "볼륨으로 템플릿 생성" 대화상자가 표시됩니다.

볼륨으로 템플릿 생성 🕜		Х
* 이름 ①		
Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿		
* 설명 🕡		
Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿		
* OS 유형 ①		
Windows PV		V
공개 ①		
추천 🛈		
동적으로 확장 가능 🗊		
HVM ①		
비밀번호 관리 사용 🗊		
	취소	확인

"볼륨으로 템플릿 생성" 대화상자는 정지되어 있는 가상머신의 루트 디스크를 이용해 해당 가상머신에 대한 이미지를 생성하는 기능을 제공합니다. 다음의 정보를 입력합니다.

- 이름 : 템플릿 이미지의 이름 (예제에서는 "Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿")
- 설명 : 템플릿 이미지에 대한 설명 (예제에서는 이름과 동일하게 설정)
- OS유형 : 이미지의 원본 가상머신의 OS 유형 (예제에서는 Windows PV)
- 공개 : 이미지를 모든 사용자에게 공개할 것인지의 여부 (예제에서는 공개)
- 추천 : 이미지를 추전 이미지로 설정할 것인지의 여부 (예제에서는 추천)
- 동적으로 확장 가능 : 템플릿에 의해 생성된 가상머신에 대해 동적 스케일링을 지원할 것인지의 여부 (예제에서는 선택하지 않음)
- HVM : 하드웨어 가상화를 지원하는지의 여부 (예제에서는 선택)
- 비밀번호 관리 사용 : 가상머신 생성 시 root 사용자에 대한 비밀번호를 생성할 것인지의 여부 (예제에서는 선택하지 않음)

모든 정보를 입력한 후 "확인" 버튼을 눌러 템플릿 생성을 시작합니다. 생성이 완료되면 해당 템플릿은 이미지 > 템플릿 화면의 목록을 통해 확인할 수 있으며, 해당 목록을 클릭하여 상세화면으로 확인하면 다음과 같이 템플릿 이미지가 생성됨을 확인할 수 있습니다.

Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿	<u>상세</u> Zone 설정 이벤트 코멘트
KVM	이름 Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿
상태	아이디 8f5a892e-a4a3-460c-97a9-1945b7bb818c
Download Complete	설명 Windows Server 2022 기본 이미지 템플릿
IIII) 8f5a892e-a4a3-460c-97a9-1945b7bb818c	하이퍼바이저 KVM
Windows PV	형식 QCOW2
Zone	OS 유형 Windows PV
계정 A admin	크기 107374182400
도메인 단 ROOT	준비 true

讠 템플릿을 생성한 원본 가상머신의 관리

가상머신의 형상, 즉 최초로 생성한 원본 가상머신은 나중에 시스템을 운영할 때, 다양한 기능을 추가하여 템플릿을 생성하고자 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. 따라서 이러한 템플릿 운영 편리성을 위해 최초로 생성한 가상머신은 가상머신 스냅샷 등을 통해 시점별로 보관하여 관리하는 것을 권장합니다.

이제 생성된 기본 템플릿을 이용해 언제든지 가상머신을 생성할 수 있습니다.

ABLESTACK Online Docs